

Innstillinger Olympus DM650/LS3 for opptak med «Timer-meny»

Nr	Aksjon	Meny/valg	OBS-punkt
1.	Still klokke og dato. Merk at man kan velge hv 12t eller 24t visning av klokke.	Meny/Device Meny/Time and Date	Når batteriene går tom og/eller man bytter batterier vil klokke og dato ofte "nullstilles".
2.	Definer periode som opptaker skal gå i dvalemodus i mellom opptakssekvensene. Bruk lavest mulig, dvs 5 minutt (går i dvale etter 5 min inaktivitet).	Meny/DeviceMeny/Power Save	Dersom «OFF» vil opptakeren ikke gå i dvale mellom opptakssekvenser. Vil da bruke opp batteriene mye raskere
3.	<p>Definer når opptak skal starte. Merk at man kan definere tre ulike perioder i løpet av et døgn i hv «Preset 1/2/3». Normalt vil man definere Preset1 til å gjøre opptak fra solnedgang og 4-5 timer fremover. Preset2 for eksempel et par timer ved midnatt, og Preset3 for eksempel noen timer ved solnedgang. Det genereres én fil pr Preset som gjør opptak.</p> <p>Anbefaling ved bruk på hubro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preset1 settes til opptak fra solnedgang og i 4 timer - Preset2 settes til opptak tre timer rundt midnatt, feks fra kl 22:00 til 01.00 - Preset3 benyttes ikke <p>Mulighetene for innstillinger er lik for alle tre Preset'ene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ON/OFF: MÅ stå på ON for å være aktiv/starte opptak. «OFF» benyttes når det ikke skal gjøres opptak - DAY: settes til «EVERYDAY». Da vil opptak skje hver dag - TIME: starttid og sluttid for opptak - REC MODE: velg MP3 og deretter MONO. Dette for å få håndterbare filer ifm analyse 	Meny/Rec Meny/Timer Rec/Preset1/2/3	<p>Alkaliske batterier varer 5-6 netter ved 7-8 timer opptak pr natt. Lithium 3-4 netter mer. Generelt er det lite aktivitet på hubro på morgenen. Velg heller lengre opptaksperioder på kvelden heller enn på morgenen.</p> <p>Dersom Preset er satt aktiv med «ON» vil opptak starte selv om opptakeren er slått av fysisk med av/på-knappen! Viktig å merke seg dersom man gjør grunninnstillinger dagen før man setter ut i felt.</p> <p>Dersom grunninnstillinger gjøres før man setter ut i felt, deaktiver alle Preset ved å sette de «OFF»!</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - FOLDER: ikke aktuelt når ikke SD-kort - MIC SENSE: ikke aktuelt når ekstern mikrofon - FINISH: avslutter og går tilbake «ett step» 		Merk at solnedgang endrer seg med ca 10 min hver dag. Endre derfor starttidspunkt ved solnedgang for hvert nye utsett.
4.	INGEN andre innstillinger er nødvendig for å foreta TimerOpptak		

Utsetting i felt - sjekkliste

1. Bytt ALLTID til nye batterier, både på Olympus-opptaker og på Rohde Videomic. På Olympus kan batteriindikator ofte vise fulle batterier, men kan likevel være nesten tomme. Bruk Lithiumbatteri ved kuldegrader, ellers Duracell Ultra Power eller tilsvarende
2. Sjekk klokkeslett på opptaker
3. Sjekk start og slutt klokkeslett på de ulike Preset 1/2/3
4. Sjekk at de ulike Preset 1/2/3 som skal benyttes er slått på og viser «ON»
5. Slett eventuelle filer som ligger på enheten
6. Slå POWER-bryteren opp og på «HOLD». Dette medfører at knappene på enhetene er «disabled» og man unngår feiltasting
7. Koble VideMic'en til opptaker i 3,5mm-utgangen hvor det står «MIC»
8. Slå på VideoMic
9. Legg Opptakeren i en vanntett eske

Ferdig!-..... og klar til opptak

Overføring av data til PC

Når hentet inn opptaker, overfør alltid filene til en PC eller ekstern harddisk. Navngi mappen med sted og dato.

Slett filene på Olympus-enheten. Dette pga to årsaker:

- 1.unngå sammenblanding av filer fra andre utsettinger – man kan fort gå i surr hvilke filer som er tatt opp hvor
- 2.dersom man ikke sletter gamle lydfiler vil enheten til slutt gå tom for minne – og da stanser opptakene

Fullstendig brukermanual for DM 650 her:

http://www.olympus.no/site/no/a/audio_support/audio_support_downloads_1/dm_650_downloads/index.html#manuals

